




Installeren printerdriver Windows 7


Download allereerst met behulp van het formulier Downloaden Drivers en Handleidingen de juiste driver voor uw systeem. Ons advies is om de standaard PCL6 driver te downloaden (dit is meestal de bovenste keuze)

Sluit de machine aan op 220V en op het netwerk en start deze op.
Wacht totdat linksonder in het beeld een nummer begint te knipperen en noteer dit.

Vervolgens opent u via Start -> Apparaten en Printers, de optie een Printer toevoegen. Kies vervolgens in onderstaand scherm voor een lokale printer toevoegen en kies volgende.



Selecteer vervolgens een nieuwe poort maken en kies voor standaard TCP/IP poort en kies weer volgende.






Vul bij Hostnaam of IP-adres het nummer in wat u eerder bij de machine heeft opgeschreven. Zet ook het vinkje bij Query op printer uit en kies weer voor volgende.



Kies in het volgende scherm voor bladeren en blader naar de map waar u eerder de driver heeft uitgepakt. Selecteer hierna het juiste model en kies weer volgende.



Eventueel kunt u in onderstaand scherm de printer naam veranderen, kies hierna weer voor volgende.





In volgend scherm kunt u aangeven of u de printer wel of niet wilt delen , kies hierna weer voor volgende.



Op het volgende scherm kunt u een testpagina afdrukken om te testen of de machine werkt. Klik hierna weer op voltoeien en de printer is geïnstalleerd.

